

Soliton SecureDesktop

Soliton SecureDesktopサービス
スタートアップガイド (for Windows)


Soliton SecureDesktop は、株式会社ソリトンシステムズの登録商標です。

その他、本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本文中に ™、®、©は明記していません。

利用開始までの流れ

Soliton SecureDesktop (SSD) サービスを利用するには以下の作業が必要です。



[準備] 必要情報の入手


本マニュアルの手順を行うには以下の情報が必要です。管理者からの案内などにより入手します。

- SSDサービスのユーザーID、パスワード
- 証明書配布サイト ホスト名
- SecureDesktop Center ホスト名
- ユーザーパスワード変更サイト URL

リモート接続先端末、接続元端末にインストールするアプリの動作環境について下記URLにて確認してください。

https://www.soliton.co.jp/support/sms_supportos.html

① リモート接続先PCの設定 (オフィスPC)



①リモート接続先端末の設定

リモート接続先端末（会社のPCなど）に以下のアプリをインストールします。

①証明書取得用アプリ「Soliton KeyManager」

ダウンロードURL:

https://www.soliton.co.jp/download/ssx_download.html#skm



②接続先端末アプリ「Soliton SecureDesktop用 Splashtop Streamer」

ダウンロードURL:


https://www.soliton.co.jp/download/ssx_download.html#streamer



※インストールには管理者権限が必要です。

①リモート接続先端末の設定

「Soliton KeyManager」のインストール




「Soliton SecureDesktop用 Splashtop Streamer」のインストール



接続先端末で行うSkype、Teamsなどの音声通話に接続元端末の音声を送信したい場合は、下記FAQを参照してStreamerアプリをインストールしてください。
<https://faq1.soliton.co.jp/faq/show/11210>

①リモート接続先端末の設定

1. Soliton KeyManagerを起動し＜新しい証明書＞をクリックします。



①リモート接続先端末の設定

2. 証明書配布サイトのホスト名を入力し<次へ>をクリックします。

Soliton KeyManager

新しい証明書

- サーバー情報
- 証明書の格納先
- ユーザー認証
- メールアドレス
- 申請理由
- 内容確認
- 申請結果

サーバー情報

申請するサーバーのホスト名と接続ポートを指定してください。
不明な場合は管理者にお問い合わせください。

ホスト名
epsap.example.com

ポート番号
443

※管理者からの案内などにより入手したホスト名を入力します。
※HTTPSポート番号は変更しません。

次へ >

< 戻る

①リモート接続先端末の設定

3. <コンピューター> をクリックします。



①リモート接続先端末の設定

4. SSDサービスのユーザーID、パスワードを入力し＜次へ＞をクリックします。

Soliton KeyManager

新しい証明書

- ✓ サーバー情報
- ✓ 証明書の格納先
- ユーザー認証
- メールアドレス
- 申請理由
- 内容確認
- 申請結果

ユーザー認証

申請するサーバーにログインするためのユーザーIDとパスワードを入力してください。
不明な場合は管理者にお問い合わせください。

ユーザーID


パスワード

次へ >

< 戻る


①リモート接続先端末の設定

5. 「申請が承認されました」と表示されます。＜アクティベート＞をクリックして下さい。




①リモート接続先端末の設定

6. 「アクティベーションが完了しました」と表示されます。＜ホームに戻る＞をクリックして下さい。




①リモート接続先端末の設定

7. トップ画面から証明書一覧をクリックします。



①リモート接続先端末の設定

8. 「証明書一覧」にて発行された証明書が格納されている事を確認します。



①リモート接続先端末の設定

9. Splashtop Streamerを起動し、下記項目を入力して<ログイン>をクリックします。

※各項目には、管理者からの案内などにより入手した以下の情報を入力します。


「Splashtop Center」 =
SecureDesktop Centerホスト名

「メール」 =
SSDサービスのユーザーID

「パスワード」 =
SSDサービスのパスワード


①リモート接続先端末の設定

10. ログイン完了すると以下の表示になります。



リモート接続するには
Streamerがログイン状態と
なっている必要があります。

②接続元PCの設定 (リモートワークPC)



②接続元端末の設定

接続元PC（自宅PC、持ち出しPCなど）に以下のアプリをインストールします。

①証明書取得用アプリ「Soliton KeyManager」

ダウンロードURL:

https://www.soliton.co.jp/download/ssx_download.html#skm



②接続元端末アプリ「Soliton SecureDesktop Client」

ダウンロードURL:

https://www.soliton.co.jp/download/ssx_download.html#ssd-client



※インストールには管理者権限が必要です。

②接続元端末の設定

「Soliton KeyManager」のインストール



SolitonKeyManagerV20

















「Soliton SecureDesktop Client」のインストール



SolitonSecureDesktopClientV141_Windows






スタートメニューから
"Soliton SecureDesktop"
を起動



②接続元端末の設定

1. Soliton KeyManagerを起動し＜新しい証明書＞をクリックします。



②接続元端末の設定

2. 証明書配布サイトのホスト名を入力し <次へ> をクリックします。

Soliton KeyManager

サーバー情報

申請するサーバーのホスト名と接続ポートを指定してください。
不明な場合は管理者にお問い合わせください。

ホスト名
epsap.example.com

ポート番号
443

※管理者からの案内などにより入手したホスト名を入力します。
※HTTPSポート番号は変更しません。

次へ >

< 戻る

新しい証明書

- > サーバー情報
- 証明書の格納先
- ユーザー認証
- メールアドレス
- 申請理由
- 内容確認
- 申請結果

②接続元端末の設定

3. <ユーザー>をクリックします。



②接続元端末の設定

4. SSDサービスのユーザーID、パスワードを入力し＜次へ＞をクリックします。

Soliton KeyManager

ユーザー認証

申請するサーバーにログインするためのユーザーIDとパスワードを入力してください。
不明な場合は管理者にお問い合わせください。

ユーザーID
ユーザーID


パスワード
パスワード

次へ

戻る

②接続元端末の設定

5. 「申請が承認されました」と表示されます。＜アクティベート＞をクリックします。




②接続元端末の設定

6. CA証明書インストール時の警告画面が表示されます。〈はい〉をクリックします。




②接続元端末の設定

7. 「アクティベーションが完了しました」と表示されます。＜ホームに戻る＞をクリックします。




②接続元端末の設定

8. トップ画面から証明書一覧をクリックします。



②接続元端末の設定

9. 「証明書一覧」にて発行された証明書が格納されている事を確認します。



②接続元端末の設定

10. Soliton SecureDesktop Clientを起動し、下記項目を入力して<ログイン>をクリックします。

Soliton SecureDesktop

アカウントを入力

SecureDesktop Center: sdc1.soliton-ods.jp:443

ユーザー名: XXXXXX@ssd-XXX-XXX.soliton-ods.jp

パスワード: ****

☐ ログイン状態を保持する

ログイン

※各項目には、管理者からの案内などにより入手した以下の情報を入力します。


「Splashtop Center」 =
SecureDesktop Centerホスト名

「ユーザー名」 =
SSDサービスのユーザーID

「パスワード」 =
SSDサービスのパスワード


②接続元端末の設定

11. 証明書の選択画面が表示されます。発行した証明書を選択して<OK>をクリックします。



②接続元端末の設定

12. 接続先PCの一覧が表示されます。対象PCの右端に表示される編集アイコンをクリックします。




②接続元端末の設定

13. 表示されるメニューから「リモートコンピューターのネイティブ解像度」を選択します。




②接続元端末の設定

14. <接続> ボタンをクリックします。



②接続元端末の設定


15. 接続先PCのWindowsアカウント情報を入力して＜OK＞をクリックするとリモートデスクトップが開始されます。



※「詳細>>」をクリックするとログイン先ドメインを入力できます。

※「認証情報を保存」にチェックを入れると、次回以降コンピュータのログインとパスワードの入力が省略できます。


付録1：ユーザーパスワードの変更



付録1:ユーザーパスワードの変更

1. ユーザーパスワード変更サイトのURLにアクセスします。

証明書の選択画面で証明書を選択し<OK>をクリックします。



この操作にはユーザー証明書が必要です。接続元PC（Soliton SecureDesktop Client端末）で操作して頂くことを推奨します。

※接続先PC（Streamer端末）のコンピュータ証明書は、パスワード変更には使用できません。

付録1:ユーザーパスワードの変更

2. パスワード変更画面が表示されます。必要項目を入力し＜OK＞をクリックします。

ユーザーパスワード変更


ユーザーID	XXXXXX@ssd-XXX-XXX.soliton-ods.jp
現在のパスワード	*****
新しいパスワード	*****
新しいパスワード (確認)	*****

OK キャンセル

パスワードにはアルファベット（大文字・小文字
区別あり）、数字、記号
を使用できます。
8文字以上のパスワード
を設定します。


付録1:ユーザーパスワードの変更

3. 実行ステータス画面が表示されます。「正常終了しました」と表示されたら<OK>をクリックします。



パスワード変更を行った後は、接続元PCのSecureDesktop Client、接続先PCのSplashtop Streamerとともに、いったんログアウトし、パスワードを変更してログインし直してください。

付録2：よくあるご質問



付録2:よくあるご質問

FAQサイト (<https://faq1.soliton.co.jp/>) から、特によくある質問を抜粋します。

Q: OSのディスクイメージをマスター展開したPCで本サービスを利用できますか？

A: マイクロソフト社が推奨しない手順で作成されたディスクイメージを用いて展開されたPCで Soliton KeyManagerを使用したことにより、複数PCでコンピュータSIDが重複し、サービスを利用できない事例が報告されています。下記参考FAQを参照してください。

参考FAQ:

<https://faq1.soliton.co.jp/faq/show/4894>

Q: 接続先PC (Streamer端末) に証明書をインストールしたら無線接続できなくなりました。

A: 無線認証にコンピュータ証明書を使用していた場合、Streamer用のコンピュータ証明書を新たにインストールしたことで認証ができなくなった可能性があります。下記参考FAQを参照し、無線認証の設定を調整する必要があります。

参考FAQ:

<https://faq1.soliton.co.jp/faq/show/10390>

Q: リモート接続するとFireFoxなど一部アプリの画面が真っ白になります。

A: 接続先PC (Streamer端末) のディスプレイの電源を切ったり、カバーを閉じたりした状態で接続すると発生することがあります。下記参考FAQを参照してください。

参考FAQ:

<https://faq1.soliton.co.jp/faq/show/10864>

Soliton SecureDesktopサービス スタートアップガイド（for Windows）

2025年10月15日 第5版

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-4-3

<https://www.soliton.co.jp/>

本書に記載されている情報、事項、データは、予告なく変更されることがあります。

本書に記載されている情報、事項、データは、誤りや落丁がないように最善の注意を払っていますが、本書に記載されている情報、事項、データによって引き起こされた遺失行為、傷害、損害等について、弊社は一切、その責任を負いません。

本書を弊社に無断でその一部、あるいはその全部を複写、複製（コピー）、追加、削除、加工および転載することを禁じます。